

# VOMATEC®

---



## **GMA-Verwaltung und Schaltaufträge: Verbesserte Anzeige und Suche**

Kundeninformation

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
1 Ausgangssituation .....	3
2 Anzeige von Schaltaufträge .....	3
2.1 IST für „Anzeige von Schaltaufträge“ (in Version 4.4.2).....	3
2.2 NEU für „Anzeige von Schaltaufträge“ (ab Version 4.4.3) .....	3
3 Suche nach Überwachten Orten.....	3
3.1 IST für „Suchen nach Überwachten Orten“ (in Version 4.4.2) .....	3
3.2 NEU für „Suchen nach Überwachten Orten“ (ab Version 4.4.3).....	3
3.2.1 Erweiterung auf dem Register „Örtlichkeitsbaum“ .....	3
3.2.2 Voreinstellung in den Optionen .....	4
3.2.3 Schnellfilter auf dem Register: Liste ergänzen.....	5
4 Suche nach Schaltaufträgen.....	5
4.1 Suche allgemein.....	6
4.2 Suche nach GMA-Element .....	6
4.3 Suche nach überwachter Örtlichkeit .....	6
4.4 Suche nach Installationsort .....	6
5 Auswahl der GMA-Elemente in der GMA Verwaltung .....	6
5.1 IST für „Auswahl der GMA-Elemente in der GMA Verwaltung“ (in Version 4.4.2).....	6
5.2 NEU für „Auswahl der GMA-Elemente in der GMA Verwaltung“ (ab Version 4.4.3) .	6

## 1 Ausgangssituation

Mit Version 4.4.2 wurden einige Optimierungen in der GMA-Verwaltung allgemein und für Schaltaufträge im speziellen vorgenommen. So können z.B. GMA-Elemente mit zusätzlichen Örtlichkeiten versehen und Schaltaufträge schnell und einfach für bzw. mit mehreren GMA-Elementen erstellt werden. Eine zusätzliche, aber noch rudimentäre Suche nach Schaltaufträgen wurde ebenfalls implementiert. Diese Suche sowie die Anzeige wurden nun im zweiten Schritt verbessert.

## 2 Anzeige von Schaltaufträge

### 2.1 IST für „Anzeige von Schaltaufträge“ (in Version 4.4.2)

Durch das Anzeigen der Schaltaufträge über ein GMA-Element werden in der Liste alle Aufträge (auch vergangene) angezeigt.

### 2.2 NEU für „Anzeige von Schaltaufträge“ (ab Version 4.4.3)

In den Optionen für den Schaltauftrag (Menü System – Systemeinstellungen – Optionen – Schaltauftrag) wurde der Bereich „Automatische Suche beim Öffnen des Fensters“ umbenannt in „Automatische Suche beim Öffnen des Fensters und beim Aufruf aus der GMA-Verwaltung“. Dadurch können auch für den Aufruf aus der GMA-Verwaltung folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Alle aktivierten und laufenden Schaltaufträge (außer Vorlagen und Serien-Schaltaufträge) mit Schaltungen / Rückschaltungen innerhalb der nächsten x Stunden suchen.
- Alle Schaltaufträge mit schaltbereiten Schaltungen / Rückschaltungen suchen.
- Alle Schaltaufträge mit überfälligen Schaltaufträgen / Rückschaltungen suchen.

## 3 Suche nach Überwachten Orten

### 3.1 IST für „Suchen nach Überwachten Orten“ (in Version 4.4.2)

Es ist nicht möglich nach überwachten Orten zu suchen.

### 3.2 NEU für „Suchen nach Überwachten Orten“ (ab Version 4.4.3)

#### 3.2.1 Erweiterung auf dem Register „Örtlichkeitsbaum“


Auf dem Register. "Örtlichkeitsbaum" wurde ein zusätzlicher Bereich implementiert.

Bezeichnung des Bereiches: „Bei der Anzeige der GMA-Elemente berücksichtigen:

Folgende Auswahl kann getroffen werden:

- Installationsort
- Überwachte Orte
- Beides

Checkbox: "GMA-Elemente aus allen untergeordneten Örtlichkeiten" anzeigen



### 3.2.2 Voreinstellung in den Optionen

Eine Voreinstellung für diese Checkboxes kann unter Menü System - Systemeinstellungen - Optionen - System - GMA-Verwaltung" vorgenommen werden.

Neuer Bereich: Karteikarte „Örtlichkeitsbaum“

Dieser Bereich enthält folgende Optionen:

Bei der Anzeige der GMA-Elemente berücksichtigen

Mögliche Werte: Installationsort, überwachte Orte, beides

Standardwert: Installationsort

GMA-Elemente aus allen untergeordneten Örtlichkeiten anzeigen


Mögliche Werte: aktiviert, deaktiviert

Standardwert: deaktiviert

	Option	Wert	Standardwert
obilgeräte	GMA-Historie		
	Standard Historienart für Historieneintrag	Verschiebung	
	Karteikarte "Liste"		
	Auswahlhilfe "System" als verknüpfte Auswahlhilfe darstellen	Nein	Nein
	Auswahlhilfe "GMA-Typ" als verknüpfte Auswahlhilfe darstellen	Nein	Nein
	Auswahlhilfe "Status" als verknüpfte Auswahlhilfe darstellen	Nein	Nein
	Auswahlhilfe "Verhalten" als verknüpfte Auswahlhilfe darstellen	Nein	Nein
	Karteikarte "Örtlichkeitsbaum"		
	Bei der Anzeige der GMA-Elemente berücksichtigen	Installationsort	Installationsort
	GMA-Elemente aus allen untergeordneten Örtlichkeiten anzeigen	Deaktiviert	Deaktiviert
	Schaltungen		
Das Feld Grund für Abschaltungen als Pflichtfeld verwenden	Nein	Nein	
Das Feld Grund für Zuschaltungen als Pflichtfeld verwenden	Nein	Nein	

### 3.2.3 Schnellfilter auf dem Register: Liste ergänzen

Der Schnellfilter wurde um "überwachte Orte" ergänzt.



## 4 Suche nach Schaltaufträgen

Unter Menü Gefahrenmanagement – Schaltaufträge wurde die vorhandene Schaltfläche: „Suchen“ erweitert.

Die Schaltfläche kann aufgeklappt werden und es stehen 3 zusätzliche „Such-Varianten“ zur Verfügung:

- Suche allgemein
- Suche nach GMA-Element
- Suche nach überwachter Örtlichkeit
- Suche nach Installationsort





Abbildung: Schaltauftrag – Suche

#### 4.1 Suche allgemein

Enthält die bisherige / vorhandene Suche

#### 4.2 Suche nach GMA-Element

Es kann nach einem einzelnen GMA-Element gesucht werden,



The screenshot shows a dialog box titled "GMA-Element festlegen... (VOMATEC - Systemverwalter)". It contains four input fields: "System", "GMA-Typ", "Name / Kennung", and "Adresse". Each of the first three fields has a small "oo" button to its right. At the bottom, there are "OK" and "Abbrechen" buttons.

#### 4.3 Suche nach überwachter Örtlichkeit

Es wird die Auswahlhilfe für Örtlichkeiten aufgerufen. Durch die entsprechende Auswahl werden alle GMA-Elemente, die diese Örtlichkeit als „überwachte Orte“ hinterlegt haben, angezeigt.

#### 4.4 Suche nach Installationsort

Es wird die Auswahlhilfe für Örtlichkeiten aufgerufen. Durch die entsprechende Auswahl werden alle GMA-Elemente, die diese Örtlichkeit als „Installationsort“ hinterlegt haben, angezeigt.

### 5 Auswahl der GMA-Elemente in der GMA Verwaltung

#### 5.1 IST für „Auswahl der GMA-Elemente in der GMA Verwaltung“ (in Version 4.4.2)

In der GMA-Verwaltung ist es nicht möglich aus unterschiedlichen Pfaden/Strängen ein GMA-Element zu markieren. Somit können zum Beispiel nicht direkt mehrere Melder aus unterschiedlichen Gruppen markiert werden oder Melder und Gruppen. Dies ist nur im Systembaum so. Nutzt man die Liste des Örtlichkeitsbaums oder die Suche können egal welches GMA-Element markiert und somit in den Schaltauftrag übernommen werden.

#### 5.2 NEU für „Auswahl der GMA-Elemente in der GMA Verwaltung“ (ab Version 4.4.3)

Es können Melder aus verschiedenen Bereichen markiert und per Drag & Drop übernommen werden.